




UPGRADE HANDLEIDING

JOIN STUF SUITE VERSIE 2018-1

Deze release van de JOIN StUF Suite bevat tevens een nieuwe versie van JIA (JOIN Integration Administration). Met deze nieuwe versie van JIA is het mogelijk om de upgrade naar de laatste versie van een integratie eenvoudig zelf uit te voeren.

Let op: We adviseren sterk om de in deze handleiding beschreven stappen eerst in uw testomgeving uit te voeren.

! Indien u upgrade vanaf StUF Suite versie 2017-2 of 2017-3 dan kunt u de voorbereiding overslaan.

! De aanvullende instructies voor StUF-BG in hoofdstuk 5 zijn alleen van belang indien u met de installatie van deze nieuwe versie 2018-1 een voorgaande release overslaat.

Voorbereiding

Voor het succesvol uitvoeren van een upgrade moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. De applicatieserver moet toegang hebben tot het internet

JIA zal de Decos server benaderen om de benodigde installatiebestanden op te halen. Hiervoor zal het een uitgaande FTP (poort 21) en HTTP (poort 80) gebruiken.

2. Microsoft .Net framework 4.5 dient geïnstalleerd te zijn op de applicatieserver

De nieuwe versie van JIA vereist Microsoft .Net framework 4.5. U kunt deze versie downloaden vanaf de Microsoft website:

<https://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=30653>

3. De rol 'Windows authentication' dient geactiveerd te zijn in Microsoft IIS *

Deze rol kan het meest eenvoudig worden toegevoegd d.m.v. het uitvoeren van het volgende Powershell commando op een Windows server versie 2012 of nieuwer.

```
Install-WindowsFeature "Web-Windows-Auth" -IncludeManagementTools ;
```

Op oudere Windows Server versies wordt er gebruik gemaakt van Add-WindowsFeature.


1. JIA installeren

Download de nieuwste versie van JIA:

http://support.decos.nl/setups/Integrations/JIA_JOIN_Integration_Administration/2.2.0/JOIN_Integration_Administration_2.2.0.msi


Voer het installatieprogramma op de applicatieserver uit met 'Administrator rechten'.

Tijdens de installatieprocedure wordt gevraagd naar het installatie-pad en de website voor de integraties. De juiste waarden behoren al ingevuld te zijn. Bevestig deze stap door op de knop 'Save' te klikken.



2. Gebruikers toevoegen

Standaard staat de toegang tot JIA uit voor alle gebruikers. Om JIA te kunnen openen dienen er gebruikers toegevoegd te worden aan de lokale systeem gebruikersgroep 'DIA' die door het installatieprogramma is gemaakt.




Aan deze lokale gebruikersgroep kunnen groepen of gebruikers worden toegevoegd uit uw domein of van de lokale server.

3. JIA openen

Open een webbrowser en browse naar:
<https://localhost:8443/DIAWeb> *

Afhankelijk van uw serverconfiguratie wordt nu direct de JIA webpagina getoond, of volgt eerst een inlogscherm waarin de gebruikersnaam en wachtwoord ingegeven kan worden van een in stap 2 toegevoegde gebruiker.


Indien u succesvol bent ingelogd ziet u aan de linkerkant alle integraties die op deze applicatieserver zijn geïnstalleerd:




* U kunt JIA ook vanaf een werkplek benaderen. Vervang in dat geval 'localhost' door de naam van uw server.

4. Update uitvoeren


Om een integratie te upgraden kiest u eerst in de linker lijst de juiste integratie. In het voorbeeld kiezen we voor de StUFZKN koppeling die momenteel nog versie 2.10.1 is. Vervolgens kiezen we voor de optie 'Upgrade'.




Selecteer vervolgens de nieuwe versie uit de uitklaplijst en klik op de knop 'Upgrade'.




De upgrade wordt nu uitgevoerd. Het proces kan enkele minuten duren.



Er volgt een melding zodra de upgrade is voltooid.



Na de upgrade is zichtbaar dat het versienummer is gewijzigd.




5. Aanvullende werkzaamheden StUF-BG

! Deze instructies zijn alleen van belang indien u deze nog niet heeft gevolgd na de StUF-release van 2017-3.

Om gebruik te kunnen maken van actie 63212 (Het is nu mogelijk om een afnemersindicatie te plaatsen- en te verwijderen wanneer een persoon of organisatie alleen aan een zaakdocument wordt gekoppeld), dienen er een aantal aanpassingen doorgevoerd te worden in JOIN Admin.

Openen Connectiviteit

1. Ga naar het menu 'Connectiviteit' en kies voor 'Entiteitendefinities':



Aanmaken zaakdocument entiteit

1. Klik op de knop 'Nieuw' 
2. Vul het venster 'Maak een nieuwe entiteitdefinitie' als volgt in en klik daarna op 'OK':

Maak een nieuwe entiteitdefinitie	
☐ Kopieer	
Entiteit verzameling ID	
☒ Nieuw	
Entiteit type	Zaakdocument
Systeem	StUFBG
Entiteit verzameling ID	StUFBGDocument
Opnemen in groep	StUF BG
PRLG (7)	
OK Annuleren	

Eventueel kunt bij 'Opnemen in groep' ook voor 'Niet ingedeeld' kiezen als de groep 'StUF BG' niet bestaat.

3. Het volgende scherm verschijnt:

Hoofdtag Veldconfiguratie Administratorniveau	
Entiteit type	Zaakdocument
Entiteit omschrijving	
Entiteit verzameling ID	StUFBGDocument
Systeem	StUFBG
Itemtype	
Extern ID-type	
Rechten	Read ☒ Bijwerken ☒ Aanmaken ☒ Verwijderen ☒

4. Vul het scherm als volgt in en klik op 'Opslaan' 

Entiteit type	Zaakdocument
Entiteit omschrijving	StUFBGDocument
Entiteit verzameling ID	StUFBGDocument
Systeem	StUFBG
Itemtype	Dossier
Boek	Zaken
Uniek veld	IT_SEQUENCE [Volgnummer]
Extern ID-type	RGBZ


Kies als 'Boek' voor het Zaaktypen.nl zaken hoofdboek (standaard 'Zaken')
De rechten staan standaard correct (alle rechten)

5. Kies voor het tabblad 'Veldconfiguratie', pas de waarden als volgt aan en klik op 'Opslaan' 


Hoofdtag Veldconfiguratie Administratorniveau		
Eigenschap	Veld	Datatype
Barcode	<Geen veld>	
Case	StUFBGCase	
DateReceived	DATE8	
DateSent	DATE7	
DocumentDate	DOCUMENT_DATE [Datum document]	
DocumentType	BOOKNAME [Book name]	
ExternalReference	<Geen veld>	
ForPublication	<Geen veld>	
InternalReference	<Geen veld>	
Language	<Geen veld>	
Mark	MARK [Kenmerk]	
Source	<Geen veld>	
Subject	SUBJECT1 [Onderwerp]	
	BOOKNAME [Book name]	

Aanmaken event handler

1. Kies in het menu voor 'Event abonnement'



2. Kies voor 'StUFBG Case event handler'



3. Kopieer de waarde uit het veld 'Eindpunt' naar het klembord (CTRL-C)

A screenshot of a configuration form for 'StUFBG Case event handler'. The form has two tabs: 'Algemeen' and 'Administratorniveaus'. The 'Administratorniveaus' tab is selected. The form contains three main sections: 'Entiteit definitie' with a dropdown menu showing 'StUFBGCase'; 'Omschrijving' with a text area containing 'StUFBG Case event handler'; and 'Eindpunt' with two radio buttons, 'URL' (selected) and 'Assembly'. The 'URL' field contains the text 'http://localhost:81/Decos.Integrations.StUF'.

4. Klik op 'Nieuw' 

5. Vul het scherm als volgt in en klik op 'Opslaan' 

A screenshot of a configuration form for 'StUFBG Document event handler'. The form has two tabs: 'Algemeen' and 'Administratorniveaus'. The 'Administratorniveaus' tab is selected. The form contains three main sections: 'Entiteit definitie' with a dropdown menu showing 'StUFBGDocument'; 'Omschrijving' with a text area containing 'StUFBG Document event handler'; and 'Eindpunt' with two radio buttons, 'URL' (selected) and 'Assembly'. The 'URL' field contains the text 'receptionService/EventReceptionService.svd'.

Vul in het veld 'Eindpunt' de in stap 3 gekopieerde waarde in (CTRL-V)

6. Beschikbaarheid integraties controleren

Afhankelijk van de bijgewerkte integratie is het raadzaam om te controleren of alle bijhorende services en webservices draaien en/of beschikbaar zijn.

StUF-ZKN

Voor de StUF-ZKN koppeling dienen de volgende services op 'Running' te staan.

 Decos Integrations [StUFZKN ReceptionHandler]	Running
 Decos Integrations [StUFZKN SendNotificationHandler]	Running

Daarnaast dienen de volgende endpoints beschikbaar te zijn *:

<https://localhost:8443/Decos.Integrations.StUFZKN.ReceptionService/BeantwoordVraag.svc>

https://localhost:8443/Decos.Integrations.StUFZKN.ReceptionService/BeantwoordVraag_zsdms.svc


<https://localhost:8443/Decos.Integrations.StUFZKN.ReceptionService/OntvangAsynchroon.svc>

https://localhost:8443/Decos.Integrations.StUFZKN.ReceptionService/OntvangAsynchroon_zsdms.svc

<https://localhost:8443/Decos.Integrations.StUFZKN.ReceptionService/VerwerkSynchroneKennisgeving.svc>

<https://localhost:8443/Decos.Integrations.StUFZKN.ReceptionService/VrijeBerichten.svc>

Dit kan getest worden door het endpoint in een browser vanaf de applicatieserver aan te roepen. De weergave dient vergelijkbaar te zijn met het voorbeeld hieronder.



* De endpoints zijn ook bereikbaar onder een http verbinding op poort 81 dus 'http://localhost:81/Decos....'.

StUF-BG

Voor de StUF-BG koppeling dienen de volgende services op 'Running' te staan.

 Decos.Integrations.StUFBG.ProcessEventUpdate	Running
 Decos.Integrations.StUFBG.ProcessNotificationHandler	Running

Daarnaast dient het volgende endpoint beschikbaar te zijn:


<https://localhost:8443/Decos.Integrations.StUFBG.NotificationReceptionService/NotificationReceptionService.svc>

<https://localhost:8443/Decos.Integrations.StUFBG.NotificationReceptionService/NotificationReceptionService310.svc>

<http://localhost:81/Decos.Integrations.StUFBG.EDIService/Connect.svc> *

<http://localhost:81/Decos.Integrations.StUFBG.EventReceptionService/EventReceptionService.svc> *

Dit kan getest worden door het endpoint in een browser vanaf de applicatieserver aan te roepen. De weergave dient vergelijkbaar te zijn met het voorbeeld hieronder.



* Deze endpoints worden alleen intern op de applicatieserver gebruikt en zijn daarom alleen beschikbaar onder http poort 81

StUF-LVO

Voor de StUF-LVO koppeling dienen de volgende services op 'Running' te staan.

	Decos Integrations [StUFLVO ConnectHandler]	Running
	Decos Integrations [StUFLVO Forwarder]	Running
	Decos Integrations [StUFLVO OLOCollector]	Running
	Decos Integrations [StUFLVO OLOProcessor]	Running


Daarnaast dienen de volgende endpoints beschikbaar te zijn *:

<http://localhost:81/Decos.Integrations.StUFLVO.CaseChangeService/HandleConnectEvent.svc>

<https://localhost:8443/Decos.Integrations.StUFLVO.ForwardService/OntvangAsynchroon.svc> *

<https://localhost:8443/Decos.Integrations.StUFLVO.OLOReceptionService/OntvangAsynchroon.svc> *


Dit kan getest worden door het endpoint in een browser vanaf de applicatieserver aan te roepen. De weergave dient vergelijkbaar te zijn met het voorbeeld hieronder.



* De endpoints zijn ook bereikbaar onder een http verbinding op poort 81 dus 'http://localhost:81/Decos....'.

MijnOverheid Berichtenbox

Voor de MijnOverheid Berichtenbox koppeling dient de volgende services op 'Running' te staan.




Daarnaast dienen de volgende endpoints beschikbaar te zijn *:

<http://localhost:81/Decos.Integrations.BB.ConnectEventService/EventHandlingService.svc>

<https://localhost:8443/Decos.Integrations.BB.BerichtVerwerkResponse/BerichtVerwerkService.svc> *

Dit kan getest worden door het endpoint in een browser vanaf de applicatieserver aan te roepen. De weergave dient vergelijkbaar te zijn met het voorbeeld hieronder.



* De endpoints zijn ook bereikbaar onder een http verbinding op poort 81 dus 'http://localhost:81/Decos....'.